



Vejledning i at holde din computer aktiv med lukket låg


Hvis du bruger eksterne skærme, tastatur og mus sammen med din bærbare computer, kan du vælge at lukke låget og stadig arbejde videre.

Standarten for din computer er at den går i dvale når du lukker låget - Men du kan ændre denne indstilling.


💡 OBS! Ved at ændre denne indstilling, vil din computer ikke længere gå i dvale. Det er vigtigt at du husker at slukke din pc når arbejdsdagen er over så din pc også kan få pause. Dette mindsker slid på computerens batteri og forlænger dens levetid.

Sådan ændrer du indstillingen:

1. Klik på **Windows-ikonet**, som vist på billedet




2. Klik på **Indstillinger**, som vist på billedet



💡 Kan du ikke se indstillinger (det lille tandhjul) når du har klikket på Windows tasten?
Du kan søge den frem ved at indtaste **"Indstillinger"** i søgebaren, som vist på billedet.



3. I Indstillinger **Klikkes der på System.**



4. Vælg Strøm og batteri



5. Klik på “Låg, tænd/sluk og slumretilstand knapkontrolelementer”



6. Fanen vil folde sig ud og du kan se de forskellige indstillinger i forhold til hvad computeren skal gøre når den er “Tilsluttet” til en strøm kilde, eller kører på “Batteri”.

7. Vælg drop-down menuen ud for “Hvis du lukker låget, bliver min pc”

Låg, tænd/sluk og slumretilstand knapkontrolelementer
Vælg, hvad der sker, når du interagerer med enhedens fysiske kontrolelementer

Tilsluttet

Hvis jeg trykker på tænd/sluk-knappen, bliver min pc	Slumre
Når jeg trykker på slumreknappen, bliver min pc	Slumre
Hvis du lukker låget, bliver min pc	Gå i dvaletilstand

På batteri

Hvis jeg trykker på tænd/sluk-knappen, bliver min pc	Slumre
Når jeg trykker på slumreknappen, bliver min pc	Slumre
Hvis du lukker låget, bliver min pc	Gå i dvaletilstand

8. I menuen vælg “Gør ingenting”, som vist på billedet.

Låg, tænd/sluk og slumretilstand knapkontrolelementer
Vælg, hvad der sker, når du interagerer med enhedens fysiske kontrolelementer

Tilsluttet

Hvis jeg trykker på tænd/sluk-knappen, bliver min pc	Slumre
Når jeg trykker på slumreknappen, bliver min pc	Gør ingenting
Hvis du lukker låget, bliver min pc	Gå i dvaletilstand

På batteri

Hvis jeg trykker på tænd/sluk-knappen, bliver min pc	Slumre
Når jeg trykker på slumreknappen, bliver min pc	Slumre
Hvis du lukker låget, bliver min pc	Gå i dvaletilstand